Manual de Instalação do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito

Hábil Enterprise NFC-e Gratuito © 2013-2015 by Koinonia Software Ltda.

(0xx46) 3225-6234

Índice

Cap. I Como Instalar 1

1 Como Instalar

As orientações abaixo devem ser utilizadas para fazer a instalação e configuração do **Hábil Enterprise NFC-e Gratuito**. São 3 passos simples e rápidos que você precisa executar para ter o programa pronto para ser usado na sua empresa. Antes de prosseguir, tenha em mente os seguintes conceitos:

- Computador Servidor: É o computador que armazenará o banco de dados do programa. Não necessariamente precisa rodar o **Hábil Enterprise NFC-e Gratuito**;

- Computador Estação: São as demais máquinas de rede que farão uso do **Hábil Enterprise NFC-e Gratuito**, acessando o banco de dados do servidor;

Se você não for usar o software em rede, por favor, execute os procedimentos somente até o passo 2. Dessa forma, o programa será instalado apenas em uma máquina.

Passo 1: Download do Instalador

Faça o download do arquivo de instalação do **NFC-e Gratuito** através do site http://www.habilenterprise.com.br/nfc-e, basta clicar sobre o botão Instalador do NFC-e Gratuito. Recomendamos que o download seja feito diretamente no computador que será o servidor do programa.

Passo 2: Instalação no Computador Servidor

Após o download, execute o arquivo SetupHabilGratuito.exe baixado, no computador servidor do **Hábil Enterprise NFC-e Gratuito**, ou seja, o computador que armazenará o banco de dados.

ATENÇÃO!

É extremamente importante que a instalação do programa seja feita primeiramente no servidor. Ao executar o arquivo de instalação, você verá a seguinte tela:

Clique no botão Avançar para prosseguir com a instalação. Clique neste mesmo botão até chegar na tela abaixo:



Certifique-se de que as três opções desta tela estejam marcadas e clique em Avançar. Utilize este mesmo botão até concluir a instalação do programa. Ao final da instalação, será exibida a seguinte tela:

Deixe a opção Executar o Hábil Enterprise marcada e clique em Concluir para testar a instalação e verificar se o programa está funcionando corretamente. O programa deve exibir a tela abaixo:

Utilize o login (usuário) ADMIN e a senha 1 para abri-lo na primeira vez. Você poderá cadastrar

outros usuários e senhas através do console de configuração do **Hábil Enterprise NCF-e Gratuito** disponível no Painel de Controle do Windows. Basta abrir o Painel de Controle e clicar duas vezes no ícone Configurações do Hábil Enterprise, feito isso basta acessar a área Usuários.

Passo 3: Instalação no(s) Computador(es) Estação

Atenção!

Para emissão de NFC-e em mais de um computador é necessário que você possua um Certificado Digital para cada um deles. Caso queira emitir NFC-e em vários computadores com o mesmo Certificado Digital será necessário o auxilio do suporte técnico, o qual precisa ser contratado previamente.

O procedimento para instalação em todos os computadores estação é exatamente o mesmo. Copie o arquivo SetupHabilGratuito.exe para o computador estação (ou faça um novo download, se necessário) e execute-o.

Avance com a instalação até chegar na tela abaixo:



No campo Instalação completa do Hábil Enterprise escolha a opção Estação. Certifique-se de que apenas a opção Programas, Imagens, Help e Manuais esteja marcada, conforme demonstrado abaixo:



Utilize o botão Avançar até receber a seguinte mensagem:



Clique em OK. Ao fazer isso será aberta uma tela solicitando a localização de um arquivo. Nesta tela, acesse o computador servidor (onde o programa foi instalado anteriormente) e procure pela pasta Servidor Habil Enterprise que foi compartilhada naquele computador. Ao abri-la, selecione o arquivo Habil.Setup e clique no botão Abrir.

Aguarde o carregamento das informações até que a tela abaixo seja mostrada:

Mantenha a opção Executar o Hábil Enterprise marcada e clique em Concluir para abrir o **Hábil Enterprise NFC-e Gratuito**. Será exibida a tela de login. Entre com o usuário ADMIN e senha 1, ou com o nome de usuário e senha que você já cadastrou no computador servidor.